


Jakso 2

TTK-91 -tietokone ja sen KOKSI -simulaattori



Miksi TTK-91?
TTK-91:n rakenne ja
käskykanta-arkkitehtuuri
KOKSI-simulaattori

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

1

Miksi konekieltä?

- Koneen toiminnan ymmärtäminen
- Oman ohjelman toiminnan ymmärtäminen
- Koneenläheinen ohjelmointi
- Kääntäjän tekeminen
 - kääntäjä kääntää konekielelle lausekielisen ohjelman
- Ohjelman tehokkuus
 - osia ohjelmasta ohjelmoidaan suoraan konekielellä

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

2

Miksi ei oikeaa konekieltä?

- Oikeat konekielet huomattavasti monimutkaisempia
 - niiden opetteluun tarvitaan oma kurssi
- Vaikeaa valita sopivinta
 - paljon erilaisia konekieliä
- Keskitytään vain opetuksen kannalta oleellisiin asioihin
 - tarvittaessa oikea konekieli 'helppo' oppia

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

3


Tietokone TTK-91

- Laitteisto, hardware (HW)
 - suoritin, muisti, väylät
 - oheislaitteiden liitännät
- Käskykanta - konekieliarkkitehtuuri
 - käyttöliittymä laitteistoon
 - konekäskyt, tiedon esitysmuodot, tietotyypit
- Symbolinen konekieli
 - luettavampi muoto konekielestä
 - kullakin symbolilla yksikäsitteiset arvot
- KOKSI-simulaattori
 - ohjelma, joka simuloi TTK-91 koneen laitteistoa

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

4



TTK-91 rekisterit

- 8 yleisrekisteriä ks. Kuva 4.1 [Häkk98]
 - vain näitä rekistereitä voi koskettaa (suoraan) konekäskyillä
 - R0 työrekipsteri
 - indeksirekisterinä == 0
(tietyissä konekäskyissä R0 käyttö tarkoittaa lukua 0 rekisterin R0 sisällön asemesta)
 - R1-R5 työ- ja indeksirekistereitä
 - tyyppi riippuu konekäskystä
 - pino-osoitin SP (R6) Stack Pointer
 - ympäristöosoitin FP (R7) Frame Pointer

8.5.2001 Teemu Kerola, K2000 6

TTK-91 Kontrolliyksikkö (CU)

ks. Kuva 4.1 [Häkk98]

- PC - Program Counter, käskyosoitin
 - seuraavaksi suoritettavan konekäskyn osoite
- IR - Instruction Register, käskyrekisteri
 - suorituksessa oleva konekäsky
- TR - Temporary Register, apurekisteri
 - tilapäinen talletuspaikka käskyn suoritusaikana
- SR - State Register, tilarekisteri
 - suorittimen tila ja rajoitukset tällä hetkellä

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

7

TTK-91 Tilarekisteri SR ⁽³⁾

- Tilatietoa siitä, mitä suorittimella tapahtui edellisen käskyn suorituksessa
 - virhetilanteet, poikkeukset ks. Kuva 4.1 [Häkk98]
 - konekäsky olikin käyttöjärjestelmän palvelupyyntö
 - vertailun tulos
- Tilatietoa siitä, mitä systemissä tapahtui viime aikoina
 - käsittelemättömät laitteiden antamat signaalit (laitekeskeytykset, device interrupts)
- Tilatietoa siitä, mitä prosessori saa tehdä jatkossa
 - etuoikeutettu tila: kaikki muistialueet, kaikki käskyt
 - poikkeukset ja keskeytykset sallittuja vai ei?

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

8

Tilarekisteri SR ⁽⁹⁾

32 bittiä (kunkin arvo 0 tai 1)

SR: GEL OZUM IS P D ????????

- D = Interrupts Disabled
- P = Privileged mode
- S = SVC (supervisor call) palvelupyyntö
- I = device Interrupt
- M = forbidden Memory address
- U = Unknown instruction
- Z = divide by Zero
- O = arithmetic Overflow
- GEL = comparison indicators: Greater, Equal, Less

8.5.2001 Teemu Kerola, K2000 9

TTK-91 Muistinhallintayksikkö (MMU)

- Muistiinviittausrekisterit ks. Kuva 4.1 [Häkk98]
 - MAR - Memory Address Register, muistiosoite
 - MBR - Memory Buffer Register, luettava/kirjoitettava arvo
- Käytössä oleva muistialue
 - vain tähän alueeseen voi nyt viitata
 - BASE - muistisegmentin alkuosoite
 - LIMIT - muistisegmentin koko
 - kaikki muistiosoitteet suhteellisia BASE rekisterin arvoon
 - käyttöjärjestelmä asettaa ja valvoo

8.5.2001 Teemu Kerola, K2000 10

TTK-91 Käskykanta

- Tietotyypit
- Konekäskyjen tyypit
- Konekäskyn rakenne
 - montako bittiä, minkälainen sisäinen rakenne
- Muistissa olevan tiedon osoitustavat
 - symbolisessa konekielessä
- Operaatiot

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

11

TTK-91 tietotyypit ⁽²⁾

- 32 bittinen kokonaisluku
 - noin 10 desimaalinumeroinen luku
- EI:
 - liukulukuja
 - merkkejä
 - totuusarvoja
 - ...

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

12

TTK-91 käskytyypit

- Aina 2 operandia itse käskyssä
 - aina ei molemmilla ole merkitystä
 - JUMP vain yksi operandi, Ri+ADDR
 - NOP ei operandeja lainkaan
- Käsky aina 32 bittiä
- Ensimmäinen operandi aina rekisterissä
- Toinen muistissa tai rekisterissä
 - käsittely rekisterissä on nopeampaa kuin muistista hakeminen

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

13

Symbolinen konekieli ⁽⁶⁾

```
LOOP: ADD R4, @TAULU(R1)
```

```
viite: OPER Rj, M ADDR(Ri)
```

Ri = indeksirekisteri

ADDR = osoiteosa

M = 2. operandin osoitusmoodi

Rj = 1. operandina oleva rekisteri

OPER = käskyn symbolinen nimi, opcode

viite = käskyn (symbolinen) osoite

- Suora vastaavuus konekieleen
 - yksinkertainen assembler-käännös

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

14

Symbolinen konekieli

- Symbolien vastaavuus 1:1 kaikkialla
 - viite: muistiosoite
 - operaatiokoodi, opcode: vakio
 - osoitekentän symboli: vakio tai muistiosoite
 - kenttään voi kirjoittaa joko symbolin tai arvon!

Kaikki muistisoitteet suhteellisia BASE-osoitteeseen, eli arvoalueella [0, LIMIT-1]

- Osoitusmoodi: monimutkaisempi vastaavuus
 - konekielessä 3 moodia
 - symbolisessa konekielessä 8 moodia

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
15

Symbolinen konekieli vs. konekieli ⁽³⁾

The diagram illustrates the mapping of symbolic assembly instructions to their binary machine code. Each instruction is shown in a box on the left, and its corresponding 16-bit binary code is shown in a box on the right. Arrows indicate the mapping of fields: opcode, register numbers, and immediate values.

- LOAD R1, 10**: The binary code is 2 1 1 0 10. The opcode is 2, the register number is 1, and the immediate value is 10.
- ADD R2, R3**: The binary code is 17 2 0 3 0. The opcode is 17, the register number is 2, and the register number is 3.
- MUL R4, @Salary(R1)**: The binary code is 19 4 2 1 3020. The opcode is 19, the register number is 4, and the immediate value is 3020.

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
16

Operandin osoitusmuodot symbolisessa konekielessä

- 8 eri osoitusmoodia (vain 2. operandi)
- Tekstuaalisesti koodattuna
 - osoitusmoodi LOAD R1, @Field1(R3)
 - = vakio [+ rekisterin arvo]
 - tyhjä arvo rekisterissä tai muistissa
 - @ epäsuora viite muistiin
 - 0-arvoa ei kirjoiteta näkyviin
 - indeksirekisteri R0 tai vakio 0
 - LOAD R1,R2 (LOAD R1, =0(R1))
 - LOAD R1,@R2 (LOAD R1, 0(R1))
 - LOAD R1,10 (LOAD R1, 10(R0))

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
17

TTK-91 muistin osoitusmuodit

ks. lista sivulla 50
[Häk98]

rekisterit	
R0:	104
R1:	10
R2:	201
R3:	1
...	
SP=R6:	
FP=R7:	125

muisti-segmentti	
0:	
10:	200
11:	300
200:	6000
201:	11

LOAD R1, 10	; R1 ← 200
LOAD R1, =10	; R1 ← 10
LOAD R1, @10	; R1 ← 6000
LOAD R4, R2	; R4 ← 201
LOAD R4, @R2	; R4 ← 11
LOAD R5, =Tbl(R3)	; R5 ← 201
LOAD R5, Tbl(R3)	; R5 ← 11
LOAD R5, @Tbl(R3)	; R5 ← 300

LIMIT:

symboli-taulu	
Tbl:	200
X:	10
One:	1

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
18

Muistinoutojen määrä

- **0 kpl**
 - osoiteosassa
 - vakio: LOAD R1, =10, LOAD R1, =sata
 - 2. operandi rekisteri: LOAD R2, R1
- **1 kpl**
 - osoiteosassa
 - muistipaikka: LOAD R1, 10, LOAD R1, sata(R2)
 - osoite rekisterissä: LOAD R1, @R2
- **2 kpl**
 - osoiteosassa
 - osoite muistipaikkaan: LOAD R1, @100(R3)

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
19

Indeksointi ⁽²⁾

LOAD R4, -Tbl(R3)

- Laske aina ensin tehollinen muistiosoite (effective address, EA): EA = Tbl + (R3) = 201
- Sitten katso moodia ja tee niin monta muistinoutoa kun tarvitaan
 - 0 kpl R4 ← 201
 - 1 kpl R4 ← Mem[201] - 11
 - 2 kpl R4 ← Mem[Mem[201]]
- Mem[11] = 300

STORE käsky ⇒ 1 kpl vähemmän noutoja

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
20

Indeksoinnin käyttö ⁽²⁾

- Taulukot
 - Vakio (symboli) taulukon alku
 - indeksirekisterissä indeksi
- Tietueet
 - indeksirekisterissä tietueen alku
 - vakiona tietueen kentän suhteellinen osoite tietueen sisällä

```
LOAD R5, Tbl(R3)
```

```
LOAD R2, Salary(R5)
```

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

21

TTK-91 operaatiot

- Muistiinviittaukset
 - tavalliset: load & store
 - pino-operaatiot
- I/O käskyt
- Kokonaislukuoperaatiot
- Loogiset operaatiot totuusarvoille
- Bittien siirtokäskyt (shift instructions)
- Kontrollin siirtokäskyt
 - mistä löytyy seuraavaksi suoritettava käsky?
- Muut käskyt

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

22

TTK-91 muistiinviittausoperaatiot

- **LOAD**

LOAD R1, X

 - vain silloin kun viitataan muistiin

LOAD R5, @ptrX
- **STORE**

STORE R2, X

STORE R3, Tbl(R4)
- **PUSH, POP, PUSHR, POPR**
 - aliohjelmien toteuttamista varten
 - käsitellään myöhemmin

POP SP, R1 ; load ...

PUSH SP, R1 ; store ...

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
23

TTK-91 I/O operaatiot

- **IN**

IN R3, -KBD

 - lue arvo (positiivinen kokonaisluku) rekisteriin annetulta laitteelta
- **OUT**

OUT R2, -CRT

 - tulosta arvo (kokon. luku) rekisteristä annetulle laitteelle
- **Laitteet:**
 - KBD - näppäimistö, stdin
 - CRT - näyttö, stdout
 - ei muita!

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
24

TTK-91

kokonaislukuoperaatiot

- **LOAD** LOAD R3, R1 ; R3 ← R1
- **ADD, SUB** ADD R3, R1 ; R3 ← R3+R1
SUB R3, =1 ; R3 ← R3-1
- **MUL** MUL R3, Tbl(R1) ; R3 ← R3 * Mem(Tbl+r1)
- **DIV, MOD**
 LOAD R1, =14
 DIV R1, =3 ; R1 ← 4
 LOAD R1, =14
 MOD R1, =3 ; R1 ← 2

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
25

TTK-91

loogiset operaatiot ⁽⁴⁾

- **NOT, AND, OR, XOR**
 - kaikille 32 bitille
 - yksi bitti kerrallaan

LOAD R1, =13	; R1 = 000...000 1101
LOAD R2, =5	; R2 = 000...000 0101
AND R1, R2	; R1 = 000...000 0101
OR R1, R2	; R1 = 000...000 1101
XOR R1, R2	; R1 = 000...000 1000
NOT R1	; R1 = 111...111 0010

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
26

TTK-91

bittien siirtokäskyt

- SHL, SHR
 - siirrä bittejä vasemmalle tai oikealle
 - täytä nolilla


```
LOAD R1,=5 ;R1 = 000...000 00101 = 5
SHL R1,=1 ;R1 = 000...000 01010 = 10
```
 - positiivisilla luvuilla yhden bitin siirto vasemmalle on sama kuin 2:lla kertominen!
 - positiivisilla luvuilla yhden bitin siirto oikealle on sama kuin 2:lla jakaminen!


```
LOAD R1,=5 ;R1 = 000...000 00101 = 5
SHR R1,=1 ;R1 = 000...000 00010 = 2
```

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
27

TTK-91

kontrollin siirtokäskyt ⁽⁶⁾

- JUMP JUMP Loop
- COMP COMP R3, -27
 - asettaa tilarekisteriin SR vertailun tuloksen: L, E tai G
- JLES, JEQU, JGRE, JNLE, JNEQU, JNGRE
 - perustuu tilarekisterin tietoon eli JGRE Loop
 viimeksi suoritettuun COMP-käskyyn
- JNEG, JZER, JPOS, JNNEG, JNZER, JNPOS
 - perustuu annetun rekisterin arvoon JPOS R1, Loop
- CALL, EXIT (käsitellään myöhemmin)
- SVC SVC SP, -HALT ;ohjelman suoritus päättyy

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
28

TTK-91 muut käskyt

- NOP NOP
 - No Operation, tyhjä käsky, älä tee mitään
 - varaa kuitenkin muistia yhden sanan (32 bittiä)
 - suoritetaan samoin kuin muutkin käskyt

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

29

TTK-91 assembler kääntäjän ohjauskäskyt ⁽⁴⁾

- Eivät generoi lainkaan konekäskyjä Sata EQU 100
- EQU - Equal LOAD R1,-Sata
 - antaa arvon symbolille symbolitauluun
- DC - data constant X DC 50
 - varaa yhden sanan tilaa muistista ja antaa sille arvon.
 - antaa arvon symbolille (symbolitauluun!) LOAD R1,X
 - esim. muuttujan tai ison vakion määrittely
- DS - data segment Tbl DS 200
 - varaa monta sanaa tilaa muistista, antaa arvon symbolille
 - alkuarvot ovat epämääräisiä! LOAD R3,Tbl(R1)
 - Esim. taulukon tilan varaus

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

30

TTK-91 symbolisia konekäskyexamplesimerkkejä ⁽¹⁰⁾

- Miten toimivat seuraavat käskyt?

```

LOAD R2, @100      ;R2 ← 200
ADD R2, 101 (R3)   ;R2 ← R2 +100 = 105
DIV R1, R3         ;R1 ← 0
LOAD R2, =100(R0)  ;R2 ← 100
LOAD R0, @101(R3)  ;R0 ← 101
    
```

	regs		mem
R0:	2	100:	101
R1:	1	101:	200
R2:	5	102:	101
R3:	2	103:	100

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
31

TTK-91 symbolisia konekäskyexamplesimerkkejä ⁽¹⁰⁾

- Entä miten toimivat seuraavat käskyt?

```

LOAD R2, @Xptrptr  ;R2 ← 200
ADD R2, Xptr (R3)  ;R2 ← R2 +100 = 105
DIV R2, R3         ;R2 ← 2
LOAD R2, =Tbl(R1)  ;R2 ← 101
LOAD R2, Sum(R4)   ;R2 ← 101
    
```

	regs		mem	symbol
R1:	1	100:	101	Tbl = 100
R2:	5	101:	200	X = 200
R3:	2	102:	101	Xptr = 101
R4:	100	103:	100	Xptrptr = 100
				Sum = 2

8.5.2001
Teemu Kerola, K2000
32

TTK-91 symbolinen konekieli ohjelma

hello.k91

```

X   DC   13
Y   DC   15

MAIN LOAD R1, X
      ADD  R1, Y
      OUT  R1, =CRT
      SVC  SP, =HALT

```

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

33

TTK-91 symbolinen konekieli ohjelma

sum.k91

; sum - laske annettuja lukuja yhteen, luku 0 on loppumerkki

Luku DC 0 ; nykyinen luku, alkuarvo 0

Summa DC 0 ; nykyinen summa, alkuarvo 0

Sum IN R1, =KBD ; ohjelma Sum alkaa käskystä 0

STORE R1, Luku

JZER R1, Done ; luvut loppu?

LOAD R1, Summa ; Summa <- Summa+Luku

ADD R1, Luku

STORE R1, Summa ; summa muuttujassa, ei rekisterissa?

JUMP Sum

Done LOAD R1, Summa ; tulosta summa ja lopeta

OUT R1, =CRT

SVC SP, =HALT

8.5.2001

Teemu Kerola, K2000

34

KOKSI

TTK-91 -koneen simulaattori ⁽⁷⁾

- Toimii kuten oikea kone toimisi
- Graafinen käyttöliittymä
- I/O vain käyttöliittymän kautta
- Ohjelmien lataus, käännös ja suoritus
- Ohjelmien editointi ks. sum.k91
 - myös mikä tahansa tekstieditori kelpaa!
- Käsky kerrallaan suoritus mahdollinen
- Käsky kerrallaan, kommentoinnin kera

8.5.2001 Teemu Kerola, K2000 35

KOKSI

TTK-91 -koneen simulaattori

- Käytettävissä (DOS, W95, W98, W-NT)
 - laitoksen koneissa
 - kotona <http://www.cs.Helsinki.FI/~kerola/tito/>
- Installoi itse kotihakemistoosi (n. 120 KB)
 - kopioi zip-tiedosto ja pura se koksi-hakemistoon
 - editoi koksi.cfa tiedostoon editorin polku

Esim: c:\windows\command\edit.com
- Ohjelmatiedostojen (hello.k91 jne) tulee olla samassa hakemistossa kuin simulaattorin (koksi.exe)
 - käynnistä (esim.) klikkaamalla koksi.exe

8.5.2001 Teemu Kerola, K2000 36

-- Jakson 2 loppu --

Some typical 80x86 instructions and their function

Instruction	Function
JE name	If equal (CC) EIP = name; EIP - 128 ≤ name < EIP + 128
JMP name	{EIP = NAME};
CALL name	SP = SP - 4; M[SP] = EIP + 5; EIP = name;
MOVW EBX,[EDI + 45]	EBX = M [EDI + 45]
PUSH ESI	SP = SP - 4; M[SP] = ESI
POP EDI	EDI = M[SP]; SP = SP + 4
ADD EAX,#6765	EAX = EAX + 6765
TEST EDX,#42	Set condition codes (flags) with EDX & 42
MOVSL	M[EDI] = M[ESI]; EDI = EDI + 4; ESI = ESI + 4

Fig. 3.32 [PaHe98]